

WEITERE
ANLEITUNGEN
UNTER:

[www.idee-shop.com/
anleitungen](http://www.idee-shop.com/anleitungen)



Kostenlose Anleitung

VIELSEITIGEN KORB FILZEN

Zum Stricken oder Häkeln: Mit Creative Filz Print einen
modernen Aufbewahrungskorb filzen



UND SO WIRD'S GEMACHT

Korb gestrickt:

Grösse gefilzt

Ca. Ø 25 cm, ca. 25 cm hoch
(ohne Umschlag)

Material

Rico Creative Filz print
Farbe 006 (Braun Color) 450 g
Rico Rundstricknadel 8 mm, 60
cm lang
Rico Nadelspiel 8 mm

Grundmuster

Glatt Rechts in Runden

Fortl. re M str.

Maschenprobe im Grundmuster ungefilzt

11 M und 17 Rd = 10 x 10 cm

Anleitung

128 M anschlagen, zur Rd schließen und im Grundmuster str.
Nach einer Gesamthöhe von 47 cm 1 R li M str. (Umbruchkante).
Dann die Abnahmen für den Boden wie folgt arb.:

1. Rd: Jede 7. und 8. M re zusstr. = 112 M.
2. - 3. Rd: Ohne Abnahmen im Grundmuster str.
4. Rd: Jede 6. und 7. M re zusstr. = 96 M.
5. - 6. Rd: Ohne Abnahmen im Grundmuster str.
7. Rd: Jede 5. und 6. M re zusstr. = 80 M.
8. - 9. Rd: Ohne Abnahmen im Grundmuster str., dabei auf das Nadelspiel wechseln.
10. Rd: Jede 4. und 5. M re zusstr. = 64 M.
11. - 12. Rd: Ohne Abnahmen im Grundmuster str.
13. Rd: Jede 3. und 4. M re zusstr. = 48 M.
14. - 15. Rd: Ohne Abnahmen im Grundmuster str.
16. Rd: Jede 2. und 3. M re zusstr. = 32 M.
17. - 18. Rd: Ohne Abnahmen im Grundmuster str.
19. Rd: Jeweils 2 M re zusstr. = 16 M.
20. - 21. Rd: Ohne Abnahmen im Grundmuster str.
22. Rd: Jeweils 2 M re zusstr. = 8 M.
23. Rd: Ohne Abnahmen im Grundmuster str.

Den Faden abschneiden und durch die restl. M fest zusammen ziehen.

Diese und auch viele weitere Anleitungen finden Sie online unter:
www.idee-shop.com/anleitungen

UND SO WIRD'S GEMACHT

Fertigstellung

Alle Fäden vernähen. Den Korb bei 60°C in der Waschmaschine zusammen mit 3 Tennisbällen oder einem großen Badehandtuch mit einem normalen Color-Waschmittel im normalen Waschgang mit Schleudern waschen. Nach dem Waschen den Korb in Form ziehen oder an einem Eimer anpassen. Danach den Korb trocknen lassen.

Korb gehäkelt:

Grösse gefilzt

Ca. Ø 25 cm, ca. 25 cm hoch
(ohne Umschlag)

Material

Rico Creative Filz print
Farbe 005 (Blau Color) 450 g
Rico Häkelnadel 8 mm

Grundmuster

Halbe Stäbchen

Maschenprobe im Grundmuster ungefilzt

11 M und 8 Rd = 10 x 10 cm

Anleitung

6 fe M in einen Fadenring häkeln und mit 1 KM zur Rd schließen.
Dann wie folgt in Spiralen weiterarbeiten.

1. Rd: Alle M verdoppeln, d. h. in jede M der Vorrunde 2 hStb häkeln = 12 M.
 2. Rd: Alle M verdoppeln = 24 M.
 3. Rd: Ohne Zunahmen hStb häkeln.
 4. Rd: Jede 2. M verdoppeln, d. h. in jede 2. M der Vorrunde 2 hStb häkeln = 36 M.
 5. Rd: Ohne Zunahmen hStb häkeln.
 6. Rd: Jede 2. M verdoppeln = 54 M.
 7. Rd: Ohne Zunahmen hStb häkeln.
 8. Rd: Jede 3. M verdoppeln = 72 M.
 9. Rd: Ohne Zunahmen hStb häkeln.
 10. Rd: Jede 4. M verdoppeln = 90 M.
 11. Rd: Ohne Zunahmen hStb häkeln.
 12. Rd: Jede 5. M verdoppeln = 108 M.
 13. Rd: Ohne Zunahmen hStb häkeln.
 14. Rd: Ohne Zunahmen hStb häkeln, dabei aber nur in das hintere M-Glied einstechen.
 15. - 43. Rd: Ohne Zunahmen hStb häkeln.
- Den Faden abschneiden und durch die letzte M ziehen.

Fertigstellung

Alle Fäden vernähen. Den Korb bei 60°C in der Waschmaschine zusammen mit 3 Tennisbällen oder einem großen Badehandtuch mit einem normalen Color-Waschmittel im normalen Waschgang mit Schleudern waschen. Nach dem Waschen den Korb in Form ziehen oder an einem Eimer anpassen. Danach den Korb trocknen lassen.

Diese und auch viele weitere Anleitungen finden Sie online unter:
www.idee-shop.com/anleitungen